


本帮助是以 administrator@beijing.gov.cn 为例进行描述，请在实际设置时，将邮箱地址改为您的邮箱地址，将密码改为您的邮箱密码，coremail 专用协议的服务器地址为：mail.beijing.gov.cn/coremail
coremail 专用协议：它是 Coremail 开发的定制协议标准，集成并扩展了 pop3+smtp 协议，可以将服务器上的所有文件夹的邮件离线接收到本地，并且可以不需要安装任何通讯录插件，就可以将 Webmail 上的个人通讯录和组织通讯录同步到本地，方便邮件的收发。

Coremail 闪电邮客户端 coremail 专用协议帐号设置

1.首先打开 http://mail.beijing.gov.cn/coremail/cmdu_var/help/coremail-sdy.zip

或者：<http://flashmail.icoremail.net> 下载闪电邮 -Coremail 专用版 Coremail-PC(1.3.1.7)_20161013.exe 客户端软件，解压以后，看到如下图示：




2. 如上图所示，双击 Coremail-PC(1.3.1.7)_20161013.exe 看到如下图示：



3.如上图所示，根据工作需要，你可以选择【自定义安装】，确认安装的路径，建议安装在 D 盘或 E 盘，如下图所示：



4.如上图所示，点击【立即安装】，看到如下图示：



5.如上图所示，经过 7 秒钟安装过程以后，安装完成，看到如下图示：



6.如上图所示，点击【开始体验】，并启动闪电邮-Coremail 专用版，看到如下图示：

新建邮箱帐户

邮箱地址:

邮箱密码:

显示更多

下一步

7.如上图所示，输入您的邮箱地址全称和密码，点击【显示更多】按钮，输入接收服务器地址：
mail.beijing.gov.cn 勾选(使用安全链接 SSL),此时端口会变成 443,看到如下图示：

新建邮箱帐户

邮箱地址: administrator@beijing.gov.cn

邮箱密码: ●●●●●●●●●●●●●●●●

收起


协议: Coremail

接收服务器: mail.beijing.gov.cn

端口: 443 使用安全链接(SSL)

下一步


8.如上图所示，点击【下一步】，配置完成。看到如下图示：




9. 如上图所示，点击【锁定客户端】，看到如下图示：




10. 如上图所示，你可以输入口令，点击【确定】，这样以后打开(闪电邮客户端)时，就必须输入口令才可以进入，以保护你的邮件和通讯录的安全。如下图所示：




11. 如果你忘记口令，你可以点击【重置口令】，然后输入你配置帐号的邮箱密码，如下图所示：




12.只要你输入正确的邮箱密码，系统会自动验证，并清除登录口令，如下图示：



13.如上图所示，点击【确定】进入客户端界面，你可以点击右上角的菜单按钮，设置->系统设置，如下图示：




14.如上图所示，点击【系统设置】，看到如下图示：




15.系统设置-常规设置，可以根据你的工具需要勾选相关的选项，如上图所示，点击【操作习惯】，根据写信的要求，更新相关的配置，看到如下图示：



16.如上图所示，点击【网络设置】，看到如下图示：




17.如上图所示，点击【加密设置】，看到如下图示：




18.如上图所示，点击热键和声音，看到如下图示：




19.如上图所示，点击【皮肤和截图】，看到如下图示：



20.如上图所示，点击【邮件存储管理】，可以根据需要更新邮件存储目录，看到如下图示：



21.如上图所示，点击【保存并关闭】，然后点击右上角的菜单按钮，看到如下图示：



22.如上图所示，点击【邮箱设置】，看到如下图示：

邮箱设置

帐户设置

收信设置

发信设置

信纸与签名

通讯录设置

奥联安全邮件设置

邮箱帐户名: administrator@beijing.gov.cn

邮箱地址: administrator@beijing.gov.cn

密码: ●●●●●●●●●●●●●●●●

回复邮件地址:

用户名: administrator@beijing.gov.cn

服务器: mail.beijing.gov.cn/coremail

端口: 443 使用安全链接(SSL)

信件处理

删除本地邮件时, 同步到网页邮箱

标记已读未读时, 同步到网页邮箱

保存并关闭 保存 取消

23.如上图所示, 点击【收信设置】, 看到如下最新科技和超赞的功能, 如下图示:

邮箱设置

帐户设置

收信设置

发信设置

信纸与签名

通讯录设置

奥联安全邮件设置

收信设置

每次收取新邮件:

全部收取 只收取未读邮件

下一次收信, 我需要重新接收以往没有收取的邮件

收取自定义邮件夹

收取垃圾邮件

收取草稿箱和已发送邮件箱


每隔 1 分钟自动收取新邮件

在邮件服务器上保留备份


在 7 天后删除

保存并关闭 保存 取消


24.如上图所示, 点击【保存】按钮, 然后点击【发信设置】, 看到如下图示:



25. 如上图所示, 点击【保存】, 然后点击【信纸和签名】, 看到如下图示:



26. 如上图所示, 此处可以设置签名信息, 然后点击【保存】, 再点击【通讯录设置】, 看到如下图示:




27.如上图所示，红框标注的两个超赞的功能，将会收集你所有收到的邮件和发送的邮件的地址进入你的个人通讯录。然后点击主界面的【通讯录】，如下图所示：



28.如上图示，点击【通讯录】以后，看到如下图所示：



29.如上图所示，点击【同步通讯录】按钮，看到如下图示：



30.如上图所示，点击【确定】按钮，客户端软件会将企业邮箱的组织通讯录及组织架构同步到本地客户端软件中，如下图示：



31.如上图所示，关闭通讯录功能，点击：【写信】，看到如下图示，你可以直接调用组织通讯录，发达邮件件，并且可以实现【定时发送】【群发单显等多功高科技功能

